

MANUALE UTENTE

INVENTARIO DI MAGAZZINO

(Release 5.13)



©Copyright Logica Srl

Tutti i diritti sono riservati.

È vietato riprodurre, adattare, tradurre o memorizzare in formato elettronico il presente documento, in nessun modo e con nessuno strumento, senza previa autorizzazione scritta di Logica Srl, ad eccezione dei casi previsti dalle leggi sul copyright.

Edizione Dicembre 2018 Versione software: PROTO 7

Garanzia

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Logica Srl non sarà responsabile per danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali, o altri danni relativi alla fornitura o all'uso di tali informazioni.

Marchi

PROTO® è prodotto e distribuito da Logica Srl

Proto, Proto-xxxx sono marchi registrati di proprietà Logica Srl

MS Windows, Windows e Windows NT a cui si fa riferimento in questo manuale sono marchi di Microsoft Corporation.



SOMMARIO

Inventario di Magazzino	1
Introduzione	4
Accesso Al Sistema di Logistica (da pc)	5
Apertura Nuova Sessione Inventariale da Pc	6
Esecuzione Inventario da Terminale	7
Chiusura Sessione Inventariale da Pc	8
Aggiornamento magazzino centrale (Proto-Mag) Da Pc	9



INTRODUZIONE

L'inventario di magazzino deve essere eseguito in un arco temporale molto contenuto (si suggerisce massimo una settimana).

Dal sistema di logistica avviene per "Sessioni inventariali" e per le relative Aree di magazzino selezionate.

Pertanto più operatori possono eseguire tale operazione su Aree diverse del magazzino.

Questo prima di eseguire <u>l'aggiornamento del modulo PROTO-mag, operazione che va eseguita una-tantum, una volta eseguito l'inventario complessivo dal sistema di Logistica</u>.



ACCESSO AL SISTEMA DI LOGISTICA (DA PC)

L'accesso al sistema di logistica avviene mediante un browser (ad esempio, firefox), al seguente indirizzo:

http://130.1.180.129/w3lwebgui



L'utente da utilizzare è admin (con password nimda); quindi premere il pulsante Login.



APERTURA NUOVA SESSIONE INVENTARIALE DA PC

Nel Menù selezionare la voce Inventario e quindi la voce Elenco sessioni inventariali.

Quindi, premere il pulsante di Apertura nuova sessione



Per la creazione della nuova sessione inventariale, occorre specificare i seguenti parametri:

deposito: selezionare il deposito 100100100 dal relativo archivio mediante pressione del pulsante con i tre puntini

N° inventario: indicare una informazione che faciliti l'identificazione della sessione inventariale (ad esempio, data e ora di inizio, nel formato 201406251130)


Data apertura: proposta dal sistema in data odierna

Data chiusura: proposta dal sistema in data odierna (eventualmente modificabile, ma è meglio di no, perché significa che l'inventario è eseguito con continuità)

Note: indicare eventuali note utili per l'identificazione della sessione inventariale

Responsabile: indicare nome operatore che esegue l'inventario

Locazioni soggette a inventario: selezionare una o più aree soggette all'inventario, tutte per eseguire l'inventario dell'intero magazzino in una sola volta (N.B. per tutta la esecuzione dell'inventario, fino alla chiusura della sessione inventariale, la carta presente nelle Aree selezionate non è utilizzabile dal sistema di logistica)



Una volta assegnate tutte le informazioni, per creare la Sessione inventariale, premere il pulsante con il dischetto (Apri). Dopodiché si può procedere alla esecuzione dell'inventario di magazzino, da terminale.

LOGICA SRL



ESECUZIONE INVENTARIO DA TERMINALE

Per eseguire l'inventario fisico da terminale, accedere al sistema mediante gli utenti **I1, I2 e I3** (con password uguale all'utente).

Selezionare l'unica voce di menu disponibile: Inventario magazzino.

Selezionare la Sessione inventariale per cui eseguire l'inventario, fra quelle create a PC e proposte a video sul terminale.

Per eseguire l'inventario, occorre leggere nell'ordine:

codice a barre della locazione di magazzino codice a barre del pallet codice a barre della carta

e – per ogni carta – indicare la quantità rilevata ed eventualmente ristampare l'etichetta.

Quando si è inventariata tutta la carta desiderata (ovvero per la sessione inventariale e relative aree selezionate al momento della sua generazione a PC), terminare la procedura.




CHIUSURA SESSIONE INVERNALE DA PC

Selezionare la sessione inventariale che si intende chiudure, quindi premere il pulsante **Chiudi sessione** inventariale a fianco della freccia verde a sinistra (per quanto scritto sopra una sessione inventariale deve essere completata - ovvero deve essere inventariata tutta la carta delle aree associate a tale sessione – prima di procedere alla sua chiusura).

Lasciare selezionate le due voci **Crea documento di rettifica inventariale e Crea report al termine dell'elaborazione** (per quest'ultimo selezionare il report indicato sotto).

Quindi premere il pulsante **Chiudi inventario** e attendere che compaia il messaggio **Chiusura inventario** eseguita con successo.



Quindi premere il pulsante **Esci** e successivamente il pulsante **Indietro**.




AGGIORNAMENTO MAGAZZINO CENTRALE (PROTO-MAG) DA PC

<u>Una volta eseguito l'inventario fisico di tutto il magazzino</u>, si può procedere all'aggiornamento del modulo per la gestione del magazzino PROTO-mag.

Da Menù principale, selezionare **Dati Anagrafici, Depositi** ed il deposito 100100100, quindi premere il pulsante **Esportazione giacenze**:



Quindi, seleziona lo stato D (Disponibile)



e premere il pulsante Esporta giacenze, attendendone la fine.

La procedura provvederà automaticamente ad aggiornare il sistema PROTO-mag, mediante registrazione di documenti di magazzino con causale RETP (Rettifica positiva) oppure RETN (Rettifica negativa), in base alla giacenza presente nel sistema di logistica, che sarà quello di riferimento.